# ダウンロードしたファイル、迷子になっていませんか?

みなさんはWebサイトから何かをダウンロードしたことはありますか?家電製品やパソコンなどの取扱説明書などを紛失してしまった ときにWebサイトからすぐにダウンロードできるのは便利ですよね。しかし、ダウンロードしたファイルの保存場所が分からなくなったり、保存場所をどこに するか悩んだりしたことはありませんか?今回はWindowsのバージョンやブラウザごとで、保存場所の初期設定、保存場所の変更方法をご紹介します。

### ダウンロードしたファイルは何処に行くの?

Windowsには、ダウンロードしたファイルの保存先の初期値というものがあります。InternetExplorer9では、保存先も聞かれず、指定のフォルダに ダウンロードされ、保存されてしまいます。ダウンロードしたファイルの保存先の初期値は何処なのでしょう?

#### ■ WindowsXPの場合

WindowsXPの場合は、「マイドキュメント」の「ダウンロード」フォルダ

が初期値になっています。何も変更せず に保存した場合はダウンロードフォルダに 保存されます。但し、保存先を変更すると 次回からは変更したフォルダが保存先の 初期値になります。最後に保存したフォル ダが次の保存時の初期値になるのです。 もし、ダウンロードしたすぐに、保存先が 分からなくなった時は、もう一度ダウン



ロードしようとすれば、前回の保存先を確認することができます。

#### ■ WindowsVista/7の場合

Windows Vista / 7の場合も、「ダウンロード」フォルダが初期値になっ

ています。ダウンロードフォルダは、XPと違 いドキュメントフォルダには無く、ユーザー名 のフォルダの中にあります。「スタート → 「ユーザー名 I→「ダウンロード Lとなります。

XPではダウンロードフォルダ のアイコンは普通のアイコン でしたがフでは矢印がついた 専用アイコンになっています のですぐに見つけられます。





有効にする

## 保存先の設定を変えて、ダウンロードファイルを管理しよう!

ダウンロードファイルの保存場所の初期値は、自由に変更する事ができます。自分にとって分かりやすい場所に変更できるのです。

### ■ InternetExplorer9



設定アイコン(歯車のアイコン)をクリックして「ダウンロードの表示」をク リックします。 開いたウインドウの「オプション」をクリックします。 「ダウン ロードオプション」ウインドウが開くので、「既定のダウンロードフォルダー」 に好きなフォルダーを指定します。

## **■** Firefox **(a)**




画面上部の「ツール」ボタン→「オプション」を順にクリックします。開い

た画面の「一般」タブの中の 「次のフォルダに保存する」の チェックを確認して、保存先 フォルダを指定します。

## 「ファイルごとに保存先を指定

する」にチェックすると、ダウン ロードのたびに保存先を聞か れますので、知らないうちに どこかに保存されたということ もなくなります。







画面右上のレンチアイコン→「設定」の順にクリックします。「詳細設定を表 す。ダウンロードの保存先を変更する時は「変更」をクリックして保存先フォル

ダを選択します。 Firefox同様に、ダウン ロードのたびに保存先を

変更することもできます。 scribus ゲランロード都存先 ロバマイドキュメントiDownoods 変更 □ ファイルごとに保存する場所を確認する

## 種類ごとに整理しよう!

ダウンロードしたファイルをあとから見たときに何のファイルなのか分か らなくなることありませんか?そうならないためにフォルダ分けしてわか りやすく整理しましょう。

設定したダウンロード先の中でさらにフォルダを作成し、ソフト等は「ソフ ト」フォルダに、写真素材等は「写真」フォルダに入れるなど分けるとよ いでしょう。

FirefoxやChromeは、設定 でファイルごとに保存先を指定 するようにしておけば、保存先 を指定するウインドウが開きま ಕ್ಷ InternetExplorer9の 場合、保存先を指定するには 保存ボタン右側の▼をクリック して「名前を付けて保存」を クリックします。これでダウン ロードするファイルの保存場所 を指定する画面が開きます。





## 「実行」より「保存」をおすすめします

ファイルをダウンロードする時、「保存」と「実行」の2つのボタンがありま

すが、あなたはいつもどちらを クリックしていますか? 「実行」は、一時利用フォルダに ダウンロードされ、**ダウンロード** 終了後に即時に実行されます。 「保存」は、指定したフォルダに ダウンロードして保存され、実行



はされません。ダウンロードしたファイルを、何かの機会に再度使用す る事がある場合は、「保存」を選択した方が良いでしょう。

「この種類のファイルであれば常に警告する」のチェックを外すと、次回か ら確認メッセージが表示されなくなってしまいます。XPの場合はツール →フォルダオプション→ファイルの種類と辿り、確認メッセージを出した いファイルの拡張子を選択して「詳細設定」をクリックします。

「ダウンロード後に聞く確認をする」にチェックを付ければ、次回から確認 メッセージが表示されるようになります。Vista/7の場合は、レジストリ の変更が必要ですので注意が必要です。

前回の「今月のおすすめ」でご紹介したNAS(HDL-A2, 0)です が、実は私も使用しています。先日、デジカメの写真ファイルを数GB コピーしたのですが、他のNASへコピーする時間の半分ほどの時間 でコピーができましよ。さすが「超高速」と感心しました。